インターネット接続が出来ない場合のPC設定確認 （Windows 7/Windows 8 ）

www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp

設定をはじめるまえに・・・・

パソコンとLANケーブルを準備してから情報コンセント（LAN）に接続してください
※情報コンセントには「@ちゃんぷるBBマンション」のシールが貼られています。



インターネットがつながらない

1. **LANケーブル**は正しく接続されていますか？
電話用のコンセントではなく、情報コンセントに接続しているかお確かめください。
（電話用コンセントとは、形状や大きさが異なります）
ケーブルは電話用のモジュラーケーブルではなく、LANケーブルで接続されていますか？

2. 以前のインターネット接続設定が残っていませんか？
インターネット接続設定をご確認の上、以前の設定が残っている場合、変更してください
＜**Internet Explorer**の場合＞
[スタート]⇒ [Internet Explorer]を起動して、[ツール]⇒[インターネットオプション]⇒[接続]タブをクリックし、[ダイヤルしない]にチェック入れてください。その後、[OK]ボタンをクリックして下さい

①-1.Windows7の場合
スタートボタンから「コントロールパネル」を選択します。

①-2.Windows8の場合
Windowsキー + Xキーを同時に入力し、「コントロールパネル」を選択します。



②ネットワークの状態とタスクの表示」を クリックします。



③「アダプターの設定の変更」をクリックします。



④使用する「ローカル エリア接続」のアイコンを右クリックして、「プロパティ(R)」 を選択します。

⑤「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択した状態で、「プロパティ(R)」をクリックします。





⑥プロパティ」の画面で、以下のように設定します。
・「IP アドレスを自動的に取得する(O)」を選択します。
・「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」を選択します。
設定しましたら、「OK」をクリックして画面を閉じます。
前の画面に戻りましたら「閉じる」をクリックします。
以上でネットワークの設定は完了です。

www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp www.mco.ne.jp